

# Kurzanleitung zur beN Aktivierung

Wenn Sie die Checkliste erfolgreich abgehakt haben, kann es nun losgehen!

Eine ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung mit Screenshots und Video zur Aktivierung Ihres beN-Postfachs finden Sie unter <https://onlinehilfe.bnotk.de>.

## 1. Download & Installation der XNP Basisanwendung

- Bestellen Sie XNP kostenlos im Webshop der NotarNet GmbH unter <https://shop.notarnet.de>.
- Öffnen Sie den Link in der Bestellbestätigung, um XNP herunterzuladen.
- Öffnen Sie die heruntergeladene Installationsdatei im Download-Ordner und befolgen Sie die Installationshinweise. Beachten Sie bitte, dass hierfür ggf. Administratorenrechte benötigt werden.

## 2. Aktivierung Ihres beN-Postfachs

- Rufen Sie vor der Aktivierung Ihres beN-Postfachs alle Nachrichten aus Ihrem bestehenden EGVP-Postfach ab. Gehen Sie dazu wie gewohnt in XNotar oder Ihrer Notariatssoftware vor. Falls Sie dies nicht beachten, können ggf. nicht abgerufene Nachrichten verloren gehen.
- Schließen Sie das Kartenlesegerät an Ihren Computer an und stecken Sie die Signaturkarte in das Lesegerät.
- Starten Sie XNP.
- Wählen Sie „Anmeldung mit Signaturkarte“ aus.
- Wählen Sie Ihr Authentifizierungszertifikat aus und geben Sie anschließend die Authentifizierungs-PIN (nicht die Signatur-PIN) ein.
- Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint der Ersteinrichtungsdialog für den Speicherort des XNP-Datenordners. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ordner auswählen" und übernehmen Sie die Einstellungen.
- Warten Sie bis sich die beN-Einstellungen öffnen.
- Wählen Sie in der rechten Aktionsleiste „Aktivieren“.
- Zum Importieren wählen Sie das Postfachzertifikat aus, das Sie bei der Einrichtung Ihres beN-Postfachs im Stammdatenverzeichnis erzeugt haben, und bestätigen Sie mit „Öffnen“.
- Geben Sie die PIN Ihres Postfachzertifikats ein und bestätigen Sie mit „OK“.
- Nach der erfolgreichen Aktivierung kann XNP geschlossen werden.
- Sie können nun wie gewohnt mit XNotar oder einer anderen beN-befähigten Notariatssoftware weiterarbeiten. Ggf. müssen Sie dort Ihr Postfachzertifikat importieren und/oder die PIN Ihres Postfachzertifikats eingeben.
- Fertig!