

Nutzung des beN-Postfachs mit der XNP-Anwendung auf mehreren Arbeitsplätzen

Wenn Sie auf mehreren Arbeitsplätzen mit der XNP-Anwendung auf Ihr beN-Postfach zugreifen möchten, finden Sie im Anschluss die Anleitung dazu.

Sofern der Zugriff auf Ihr beN-Postfach über Ihre Notariatssoftware heraus erfolgen soll, ist die Installation und Nutzung der XNP-Anwendung auf mehreren Arbeitsplätzen optional.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Export des Postfachzertifikats

Um ein bereits aktiviertes beN-Postfach auf weiteren Arbeitsplätzen nutzen zu können, müssen Sie zunächst das Postfachzertifikat exportieren.


Folgen Sie hierzu der Anleitung unter [Export des Postfachzertifikats](#)

Installation der Anwendung


- Nachdem Sie das Postfachzertifikat erfolgreich exportiert haben, müssen Sie die XNP-Anwendung auf den [entsprechenden Arbeitsplätzen installieren](#).
- Nutzen Sie hierfür die Installationsdatei, die Sie aus dem Webshop der NotarNet zur initialen Installation heruntergeladen haben. Sie können die Installationsdatei bspw. per USB-Stick auf die einzurichtenden Arbeitsplätze verteilen. Folgen Sie den [Installationsanleitungen](#).

Importieren des Postfachzertifikats


- Zunächst müssen Sie vorbereitend für diesen Schritt das zuvor exportierte Postfachzertifikat an die einzurichtenden Arbeitsplätze verteilen (bspw. mit USB-Stick).
- Starten Sie die XNP-Anwendung.
- Melden Sie sich mit dem Benutzer an, der auf diesem Arbeitsplatz auf das beN-Postfach zugreifen soll. Falls es sich um einen Mitarbeiter handelt: die Anmeldedaten wurden bei der Anlage des Mitarbeiters im SDV an die dort hinterlegte E-Mailadresse verschickt. Eine Anmeldung mit Signaturkarte ist nicht erforderlich.
- Wählen Sie die Amtstätigkeit aus, für die Sie Ihr beN-Postfach eingerichtet haben.
- Öffnen Sie im rechten oberen Fensterrand das Benutzermenü per Klick und wählen Sie anschließend aus dem Menü die Option *beN Einstellungen*. Die Seite öffnet sich.




- Klicken Sie in der Aktionsleiste rechts auf *Importieren*.




- Ein Dateiauswahl-Dialog öffnet sich. Wählen Sie das zuvor exportierte Postfachzertifikat aus und bestätigen sie mit *Öffnen*.



- Sie werden aufgefordert, die Postfach-PIN, die Sie beim Einrichten Ihres beN-Postfachs festgelegt haben, einzugeben. Geben Sie die Postfach-PIN ein und bestätigen Sie die Eingabe.



- Sie erhalten eine Bestätigung über den erfolgreichen Zertifikatsimport. Sie können Ihr beN-Postfach nun an diesem Arbeitsplatz nutzen.



Nächste Schritte

Zertifikatserneuerung

Verwandte Artikel

Page:Nutzung des beN-Postfachs mit der XNP-Anwendung auf mehreren Arbeitsplätzen

Page:Einbindung des Postfachs in XNotar oder Notariatssoftware

Page:Einrichtung und Aktivierung des beN-Postfachs

[Vorige Seite](#)

[Nächste Seite](#)