

Einrichtung und Aktivierung des beN-Postfachs

Voraussetzung für die Einrichtung und Aktivierung Ihres beN-Postfachs ist der [Bezug](#) und die [Installation](#) der kostenfreien XNP-Basisanwendung der Bundesnotarkammer.

Hinweise

- **Bitte beachten Sie vor dem Download der XNP-Anwendung und der Aktivierung Ihres beN-Postfachs unbedingt die [Checkliste zur Vorbereitung!](#)**
- Die Aktivierung muss durch die Notarin oder den Notar erfolgen.
- Sofern Sie im Rahmen Ihrer bestehenden Amtstätigkeit die Einrichtung Ihres beN-Postfachs im Stammdatenverzeichnis (SDV) der Bundesnotarkammer gemäß [Kammerrundschreiben vom 19. Februar 2018](#) bereits vorgenommen haben, können Sie Ihr beN-Postfach mithilfe der XNP-Anwendung unter Beibehaltung des erstellten Postfachzertifikats aktivieren.
- Falls Sie die Einrichtung des beN-Postfachs noch nicht vorgenommen haben (bspw. bei erstmaliger Einrichtung Ihres beN-Postfachs bei Beginn einer neuen Amtstätigkeit), so kann die Einrichtung auch innerhalb der XNP-Anwendung durchgeführt werden. Lesen Sie dazu in der Anleitung unter [Einrichtung und Aktivierung des beN-Postfachs - Anleitung, sofern noch keine Einrichtung im SDV erfolgt ist](#) weiter.
- Die Bundesnotarkammer empfiehlt nach der Aktivierung Ihres beN-Postfachs weiterhin mit XNotar oder ggf. Ihrer bestehenden Notariatssoftware auf Ihr beN-Postfach zuzugreifen, da zurzeit nur diese die fachlich notwendigen Funktionalitäten bieten. Hierzu muss die Notariatssoftware den Zugriff auf Ihr beN-Postfach ermöglichen. Der Governikus Communicator Justiz Edition erfüllt derzeit die hierfür notwendigen Voraussetzungen [nicht](#).
- Vor der Aktivierung müssen Sie alle Nachrichten aus Ihrem bestehenden Postfach abrufen. Gehen Sie dazu wie gewohnt in XNotar oder Ihrer bestehenden Notariatssoftware vor. Falls Sie dies nicht beachten, gehen alle nicht abgerufenen Nachrichten verloren.

Video "Aktivierung des beN-Postfachs"

▼ [Nachstehendes Video zeigt die Aktivierung des beN-Postfachs in der XNP-Anwendung...](#)

Your browser does not support the HTML5 video element

Schritt-für-Schritt-Anleitung


Aktivierung eines beN-Postfachs

- Als XNotar-Nutzer führen Sie bitte (sofern noch nicht durchgeführt) das Update auf XNotar 3.8.x aus bzw. beziehen Sie es unter <https://www.xnotar.de/elrv/software/elrv-setup.exe>.
- Installieren Sie die XNP-Anwendung (siehe [Installation der XNP-Basisanwendung](#)).
- Schließen Sie Ihr Kartenlesegerät an den Computer an und stecken Sie Ihre Signaturkarte in das Lesegerät.
- Starten Sie nun die XNP-Anwendung.
- Sie sehen die Anmeldeseite der Anwendung. Wählen Sie *Anmeldung mit Signaturkarte*. Wählen Sie Ihr Authentifizierungszertifikat aus und geben Sie anschließend Ihre *Authentifizierungs-PIN* ein.

Zur Aktivierung des besonderen elektronischen Notarpostfachs nutzt die XNP-Anwendung die Signaturanwendungskomponente der Bundesnotarkammer.


Sie benötigen ein Kartenlesegerät der Sicherheitsklasse 3, welches mit Tastatur und eigenem Display ausgestattet ist, vgl. [Seite der Zertifizierungsstelle](#).

Weiterhin setzt die Signaturanwendungskomponente voraus, dass die Systemzeit Ihres Computers nicht mehr als 20 Sekunden von der Serversystemzeit abweicht, vgl. auch [FAQ](#).




- Sofern Sie mehrere Amtstätigkeiten ausüben, werden Ihnen diese zur Auswahl angeboten. Wählen Sie die Amtstätigkeit aus, für die Sie Ihr XNP-Postfach aktivieren möchten.
Besitzen Sie nur eine aktive Amtstätigkeit, wird Ihnen diese einmalig zur Auswahl angeboten.

Je Amtstätigkeit muss ein beN-Postfach eingerichtet und aktiviert werden. Bitte wiederholen Sie die folgenden aufgeführten Schritte für alle Ihre Amtstätigkeiten. Weitere Informationen zu mehreren Amtstätigkeiten finden Sie im [FAQ-Bereich](#).




- Sofern Sie die XNP-Anwendung noch nicht erst-eingerichtet haben, öffnet sich ein Dialogfenster zur Festlegung des XNP-Datenordners.
- Sie können diesen Schritt überspringen, sofern Sie die XNP-Anwendung lediglich für die Aktivierung des beN-Postfachs nutzen wollen. Andernfalls gehen Sie wie in der [Ersteinrichtung der XNP-Anwendung](#) beschrieben vor.



- Die Anwendung öffnet die Seite *beN Einstellungen*.
- Wählen Sie in der rechten Aktionsleiste die Aktion *Aktivieren*.

Sollten Sie die beN-Einrichtung gemäß [Kammerrundschreiben vom 19. Februar 2018](#) im Stammdatenverzeichnis noch **nicht** durchgeführt haben, lesen Sie bitte unter [Anleitung](#), sofern noch keine Einrichtung im SDV erfolgt ist weiter.



Anleitung bei bereits durchgeführter Einrichtung im SDV

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Ihr beN-Postfach seit dem 19. Februar 2018 bereits eingerichtet haben.

- Es erscheint der Hinweis alle Nachrichten aus Ihrem bestehenden Postfach abzurufen.

Hinweis

Vor der Aktivierung müssen Sie alle Nachrichten aus Ihrem bestehenden Postfach abrufen. Diese gehen sonst verloren. Falls Sie dies nicht vor dem Start der XNP-Anwendung getan haben, öffnen Sie jetzt XNotar bzw. Ihre Notariatssoftware, rufen alle neuen Nachrichten ab und schließen XNotar bzw. Ihre Notariatssoftware dann wieder.





- Sie werden aufgefordert, Ihr Postfachzertifikat zu importieren.

Hinweis

Sollten Sie Ihr Postfachzertifikat bzw. die dazugehörige PIN nicht finden können, so können Sie im Rahmen der Aktivierung Ihres beN-Postfachs ein neues Zertifikat erzeugen. Klicken Sie *Erstellen* und lesen Sie bitte die [Anleitung](#), sofern Sie ein neues Postfachzertifikat erstellen möchten.


- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Importieren*.
- Ein Dateiauswahl-Dialog öffnet sich.
- Wählen Sie
 - das im Rahmen der Einrichtung des beN-Postfachs erstellte Postfachzertifikat (.zip-Datei) aus und bestätigen Sie mit *Öffnen* **oder**
 - das zuvor aus XNotar exportierte Postfachzertifikat (.p12-Datei) aus und bestätigen Sie mit *Öffnen*. Siehe hierzu auch [FAQ](#)
- Nach erfolgreichem Import werden Sie aufgefordert die PIN für Ihr Postfachzertifikat einzugeben, die Sie beim Einrichten Ihres beN-Postfachs festgelegt haben. Geben Sie diese ein und bestätigen Sie mit *OK*.

- Ihr beN-Postfach wurde erfolgreich aktiviert. Nach der erfolgreichen Aktivierung können Sie wie gewohnt mit XNotar oder mit einer anderen beN-fähigen Notariatssoftware weiterarbeiten. Sie können die XNP-Anwendung jetzt schließen.



Anleitung, sofern noch keine Einrichtung im SDV erfolgt ist, bspw. wenn Sie ein neues Postfachzertifikat erstellen möchten oder bei Aufnahme einer neuen Amtstätigkeit

- Die Anwendung öffnet die Seite *beN Einstellungen*.
- Wählen Sie in der rechten Aktionsleiste die Aktion *Aktivieren*.




- Der Dialog *beN-Postfach aktivieren* öffnet sich.
- Ihnen werden die Daten angezeigt, welche zu dem Postfach hinterlegt werden. Diese entsprechen den für Ihre Amtstätigkeit im Notarverzeichnis hinterlegten Informationen.



Sollten die Daten nicht korrekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Notarkammer, damit diese Ihre Daten im Notarverzeichnis korrigieren kann.

- Geben Sie eine selbst gewählte, mindestens sechsstellige Postfach-PIN in das dafür vorgesehene Feld ein und wiederholen Sie die Eingabe.
- Optional können Sie eine E-Mail-Benachrichtigung aktivieren. Dann werden Sie per E-Mail informiert, wenn eine neue beN-Nachricht eingegangen ist.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *beN-Postfach aktivieren*.

Das Aktivieren Ihres beN-Postfachs kann ggf. eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Bitte brechen Sie den Vorgang **nicht** ab.



- Sobald Ihr beN-Postfach aktiviert wurde, werden Sie aufgefordert Ihr Postfachzertifikat zu exportieren. Das Postfachzertifikat benötigen Sie für die Nutzung Ihres beN-Postfachs in XNotar bzw. einer anderen Notariatssoftware. Eine Anleitung zum Import in XNotar oder eine andere Notariatssoftware finden Sie unter Einbindung des Postfachs in XNotar oder Notariatssoftware.
- *Speichern* Sie das Postfachzertifikat auf Ihrem Rechner.



- Ihr beN-Postfach wurde erfolgreich aktiviert. Nach der erfolgreichen Aktivierung können Sie wie gewohnt mit XNotar oder mit einer anderen beN-befähigten Notariatssoftware weiterarbeiten.
- Sie können die XNP-Anwendung jetzt schließen.

Ihr beN-Postfach wurde aktiviert. Sie können die Anwendung jetzt schließen.
von Besonderes elektronisches Notarpostfach (beN)

- beN
- +
- Zertifikat erneuern
- Exportieren
- Importieren
- Auswahl
Vorgängerpostfach

beN EGVP ID DE BE-TEST3570e21-d-000f-433c-a31a-32f15240204b-b010
Status Aktiv
 E-Mail bei Nachrichteneingang senden

Zertifikate


Name	Gültig ab	Gültig bis	Serienr.	Aktuell
<input checked="" type="checkbox"/> Martina Mustermann	29.05.2019	29.05.2024	De 04 62 4F 80 62 78 00	✓

Überprüfen der erfolgreichen Postfach-Aktivierung

Im Stammdatenverzeichnis können Sie überprüfen, ob Ihr besonderes elektronisches Notarpostfach erfolgreich aktiviert wurde.

- Melden Sie sich dafür mit Ihren Benutzerdaten unter <https://sdv.bnotk.de> an.
- Klicken Sie auf den Reiter *EGVP*.
- Bei erfolgreich aktiviertem beN-Postfach sehen Sie vor der Postfach-ID ein grünes Fähnchen und das beN-Icon.

Mit der erfolgreichen Aktivierung des beN-Postfachs verfügen Sie über einen "sicheren Übermittlungsweg" im Sinne der verfahrensrechtlichen Vorschriften. Der Nachrichtenversand und -empfang erfolgt unverändert über XNotar oder ggf. eine andere beN-befähigte Notariatssoftware.



The screenshot shows the profile page for Notarin Martina Mustermann. The header includes the logo of the Bundesnotarkammer and the user's name. The main content area is titled 'Notarin Martina Mustermann' and has several tabs: Person, Adressen, Bankkonten, Abrechnung, Mitarbeiter, EGVP, and Zertifikate. The 'EGVP' tab is active, displaying a table of postboxes. The table has columns for EGV-ID, NAME, ORGANISATION, ZERTIFIKAT GÜLTIG BIS, and AKTIONEN. Two rows are visible, both for Martina Mustermann, Notarin, with a validity date of 14.09.2023. The second row is highlighted in yellow and has a green flag icon and a beN icon next to the EGV-DE.

EGVP-ID	NAME	ORGANISATION	ZERTIFIKAT GÜLTIG BIS	AKTIONEN
DE_BEN_TEST.d47b4728-aae9-4e71-87cb-44d4902deb5d.1b51	Martina Mustermann	Notarin	14.09.2023	🚩 🗑️
DE_BEN_TEST.d47b4728-aae9-4e71-87cb-44d4902deb5d.1b51	Martina Mustermann	Notarin	14.09.2023	🚩 🗑️

¹ Auf Ihrer Signaturkarte mit Notarattribut befindet sich neben dem qualifizierten Signaturzertifikat (für die qeS) auch ein fortgeschrittenes Authentifizierungs- und Verschlüsselungszertifikat. Dieses kann gegebenenfalls eine vom Signaturzertifikat unterschiedliche PIN besitzen. Diese wurde von Ihnen im Rahmen der Freischaltung der Signaturkarte festgelegt. Sie ist nicht zu verwechseln mit der neu vergebenen PIN für Ihr beN-Postfach.

Nächste Schritte

Einbindung des Postfachs in XNotar oder Notariatssoftware

Nutzung eines Postfachs auf mehreren Arbeitsplätzen

Verwandte Artikel

Page: Einbindung des Postfachs in XNotar oder Notariatssoftware

Page: Nutzung des beN-Postfachs mit der XNP-Anwendung auf mehreren Arbeitsplätzen

Page: Zertifikatserneuerung

Page: Nachricht erstellen

Page: Einrichtung und Aktivierung des beN-Postfachs

[Zur Übersicht](#)

[nächste Seite](#)