Einrichtung und Aktivierung des beN-Postfachs

Voraussetzung für die Einrichtung und Aktivierung Ihres beN-Postfachs ist der Bezug und die Installation der kostenfreien XNP-Basisanwendung der Bundesnotarkammer.

Hinweise

- **Bitte beachten Sie vor dem Download der XNP-Anwendung und der Aktivierung Ihres beN-Postfachs unbedingt die Checkliste zur Vorbereitung!**

- Die Aktivierung muss durch die Notarin oder den Notar erfolgen.
- Sofern Sie im Rahmen Ihrer bestehenden Amtstätigkeit die Einrichtung Ihres beN-Postfachs im Stammdatenverzeichnis (SDV) der Bundesnotarkammer gemäß Kammerrundschreiben vom 19. Februar 2018 bereits vorgenommen haben, können Sie Ihr beN-Postfach mithilfe der XNP-Anwendung unter Beibehaltung des erstellten Postfachzertifikats aktivieren.
- Falls Sie die Einrichtung des beN-Postfachs noch nicht vorgenommen haben (bspw. bei erstmaliger Einrichtung Ihres beN-Postfachs bei Beginn einer neuen Amtstätigkeit), so kann die Einrichtung auch innerhalb der XNP-Anwendung durchgeführt werden. Lesen Sie dazu in der Anleitung unter Einrichtung und Aktivierung des beN-Postfachs - Anleitung, sofern noch keine Einrichtung im SDV erfolgt ist weiter.
- Die Bundesnotarkammer empfiehlt nach der Aktivierung Ihres beN-Postfachs weiterhin mit XNotar oder ggf. Ihrer bestehenden Notariatssoftware auf Ihr beN-Postfach zuzugreifen, da zurzeit nur diese die fachlich notwendigen Funktionalitäten bieten. Hierzu muss die Notariatssoftware den Zugriff auf Ihr beN-Postfach ermöglichen. Der Governikus Communicator Justiz Edition erfüllt derzeit die hierfür notwendigen Voraussetzungen nicht.
- Vor der Aktivierung müssen Sie alle Nachrichten aus Ihrem bestehenden Postfach abrufen. Gehen Sie dazu wie gewohnt in XNotar oder Ihrer bestehenden Notariatssoftware vor. Falls Sie dies nicht beachten, gehen alle nicht abgerufenen Nachrichten verloren.

Video "Aktivierung des beN-Postfachs"

Nachstehendes Video zeigt die Aktivierung des beN-Postfachs in der XNP-Anwendung...

Your browser does not support the HTML5 video element

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Aktivierung eines beN-Postfachs

- Als XNotar-Nutzer führen Sie bitte (sofern noch nicht durchgeführt) das Update auf XNotar 3.8.x aus bzw. beziehen Sie es unter https://www.xnotar.de/elrv/software/elrv-setup.exe.
- Installieren Sie die XNP-Anwendung (siehe Installation der XNP-Basisanwendung).
- Schließen Sie Ihr Kartenlesegerät an den Computer an und stecken Sie Ihre Signaturkarte in das Lesegerät.
- Starten Sie nun die XNP-Anwendung.
- Sie sehen die Anmeldeseite der Anwendung. Wählen Sie *Anmeldung mit Signaturkarte*. Wählen Sie Ihr Authentifizierungszertifikat aus und geben Sie anschließend Ihre Authentifizierungs-PIN ein.



> Zur Aktivierung des besonderen elektronischen Notarpostfachs nutzt die XNP-Anwendung die Signaturanwendungskomponente der Bundesnotarkammer.
>
> Sie benötigen ein Kartenlesegerät der Sicherheitsklasse 3, welches mit Tastatur und eigenem Display ausgestattet ist, vgl. Seite der Zertifizierungsstelle.
>
> Weiterhin setzt die Signaturanwendungskomponente voraus, dass die Systemzeit Ihres Computers nicht mehr als 20 Sekunden von der Serversystemzeit abweicht, vgl. auch FAQ.

- Sofern Sie mehrere Amtstätigkeiten ausüben, werden Ihnen diese zur Auswahl angeboten. Wählen Sie die Amtstätigkeit aus, für die Sie Ihr XNP-Postfach aktivieren möchten.
  Besitzen Sie nur eine aktive Amtstätigkeit, wird Ihnen diese einmalig zur Auswahl angeboten.



> Je Amtstätigkeit muss ein beN-Postfach eingerichtet und aktiviert werden. Bitte wiederholen Sie die folgenden aufgeführten Schritte für alle Ihre Amtstätigkeiten. Weitere Informationen zu mehreren Amtstätigkeiten finden Sie im FAQ-Bereich.

- Sofern Sie die XNP-Anwendung noch nicht erst-eingerichtet haben, öffnet sich ein Dialogfenster zur Festlegung des XNP-Datenordners.
- Sie können diesen Schritt überspringen, sofern Sie die XNP-Anwendung lediglich für die Aktivierung des beN-Postfachs nutzen wollen. Andernfalls gehen Sie wie in der Ersteinrichtung der XNP-Anwendung beschrieben vor.



- Die Anwendung öffnet die Seite *beN Einstellungen*.
- Wählen Sie in der rechten Aktionsleiste die Aktion *Aktivieren*.



> Sollten Sie die beN-Einrichtung gemäß Kammerrundschreiben vom 19. Februar 2018 im Stammdatenverzeichnis noch **nicht** durchgeführt haben, lesen Sie bitte unter Anleitung, sofern noch keine Einrichtung im SDV erfolgt ist weiter.

Anleitung bei bereits durchgeführter Einrichtung im SDV

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Ihr beN-Postfach seit dem 19. Februar 2018 bereits eingerichtet haben.

- Es erscheint der Hinweis alle Nachrichten aus Ihrem bestehenden Postfach abzurufen.



> **Hinweis**
>
> Vor der Aktivierung müssen Sie alle Nachrichten aus Ihrem bestehenden Postfach abrufen. Diese gehen sonst verloren. Falls Sie dies nicht vor dem Start der XNP-Anwendung getan haben, öffnen Sie jetzt XNotar bzw. Ihre Notariatssoftware, rufen alle neuen Nachrichten ab und schließen XNotar bzw. Ihre Notariatssoftware dann wieder.

- Sie werden aufgefordert, Ihr Postfachzertifikat zu importieren.

> **Hinweis**
>
> Sollten Sie Ihr Postfachzertifikat bzw. die dazugehörige PIN nicht finden können, so können Sie im Rahmen der Aktivierung Ihres beN-Postfachs ein neues Zertifikat erzeugen. Klicken Sie *Erstellen* und lesen Sie bitte die Anleitung, sofern Sie ein neues Postfachzertifikat erstellen möchten.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Importieren.*

- Ein Dateiauswahl-Dialog öffnet sich.
- Wählen Sie
  - das im Rahmen der Einrichtung des beN-Postfachs erstellte Postfachzertifikat (.zip-Datei) aus und bestätigen Sie mit *Öffnen*
  oder
  - das zuvor aus XNotar exportierte Postfachzertifikat (.p12-Datei) aus und bestätigen Sie mit *Öffnen*. Siehe hierzu auch FAQ



- Nach erfolgreichem Import werden Sie aufgefordert die PIN für Ihr Postfachzertifikat einzugeben, die Sie beim Einrichten Ihres beN-Postfachs festgelegt haben. Geben Sie diese ein und bestätigen Sie mit *OK*.



- Ihr beN-Postfach wurde erfolgreich aktiviert. Nach der erfolgreichen Aktivierung können Sie wie gewohnt mit XNotar oder mit einer anderen beN-fähigen Notariatssoftware weiterarbeiten. Sie können die XNP-Anwendung jetzt schließen.



Anleitung, sofern noch keine Einrichtung im SDV erfolgt ist, bspw. wenn Sie ein neues Postfachzertifikat erstellen möchten oder bei Aufnahme einer neuen Amtstätigkeit

- Die Anwendung öffnet die Seite *beN Einstellungen*.
- Wählen Sie in der rechten Aktionsleiste die Aktion *Aktivieren*.



- Der Dialog *beN-Postfach aktivieren* öffnet sich.
- Ihnen werden die Daten angezeigt, welche zu dem Postfach hinterlegt werden. Diese entsprechen den für Ihre Amtstätigkeit im Notarverzeichnis hinterlegten Informationen.

> Sollten die Daten nicht korrekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Notarkammer, damit diese Ihre Daten im Notarverzeichnis korrigieren kann.



- Geben Sie eine selbst gewählte, mindestens sechsstellige Postfach-PIN in das dafür vorgesehene Feld ein und wiederholen Sie die Eingabe.
- Optional können Sie eine E-Mail-Benachrichtigung aktivieren. Dann werden Sie per E-Mail informiert, wenn eine neue beN-Nachricht eingegangen ist.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *beN-Postfach aktivieren.*

> Das Aktivieren Ihres beN-Postfachs kann ggf. eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Bitte brechen Sie den Vorgang **nicht** ab.

- Sobald Ihr beN-Postfach aktiviert wurde, werden Sie aufgefordert Ihr Postfachzertifikat zu exportieren. Das Postfachzertifikat benötigen Sie für die Nutzung Ihres beN-Postfachs in XNotar bzw. einer anderen Notariatssoftware. Eine Anleitung zum Import in XNotar oder eine andere Notariatssoftware finden Sie unter Einbindung des Postfachs in XNotar oder Notariatssoftware.
- *Speichern* Sie das Postfachzertifikat auf Ihrem Rechner.





- Ihr beN-Postfach wurde erfolgreich aktiviert. Nach der erfolgreichen Aktivierung können Sie wie gewohnt mit XNotar oder mit einer anderen beN-befähigten Notariatssoftware weiterarbeiten.
- Sie können die XNP-Anwendung jetzt schließen.


Notar
Martina Mustermann
(Martina Mustermann, Re...
Ihr beN-Postfach wurde aktiviert. Sie können die Anwendung jetzt schließen.
von Besonderes elektronisches Notarpostfach (beN)
beN
Aktivieren
Zertifikat erneuern
Exportieren
Importieren
Auskunft Vorgängerpostfach
beN EGVP ID
DE BEN_TEST.357ce21d-000f-432c-a31a-32f1524d204b.bb1b
Status
Aktiv
E-Mail bei Nachrichteneingang senden
Zertifikate
Name
Gültig ab
Gültig bis
Seriennr.
Aktuell
Martina Mustermann
29.05.2019
29.05.2024
0e c4 62 4f 80 62 7a 00
Startseite
beN Einstellungen

Überprüfen der erfolgreichen Postfach-Aktivierung

Im Stammdatenverzeichnis können Sie überprüfen, ob Ihr besonderes elektronisches Notarpostfach erfolgreich aktiviert wurde.

- Melden Sie sich dafür mit Ihren Benutzerdaten unter https://sdv.bnotk.de an.
- Klicken Sie auf den Reiter *EGVP*.
- Bei erfolgreich aktiviertem beN-Postfach sehen Sie vor der Postfach-ID ein grünes Fähnchen und das beN-Icon.

Mit der erfolgreichen Aktivierung des beN-Postfachs verfügen Sie über einen "sicheren Übermittlungsweg" im Sinne der verfahrensrechtlichen Vorschriften. Der Nachrichtenversand und -empfang erfolgt unverändert über XNotar oder ggf. eine andere beN-befähigte Notariatssoftware.

---

[1] Auf Ihrer Signaturkarte mit Notarattribut befindet sich neben dem qualifizierten Signaturzertifikat (für die qeS) auch ein fortgeschrittenes Authentifizierungs- und Verschlüsselungszertifikat. Dieses kann gegebenenfalls eine vom Signaturzertifikat unterschiedliche PIN besitzen. Diese wurde von Ihnen im Rahmen der Freischaltung der Signaturkarte festgelegt. Sie ist nicht zu verwechseln mit der neu vergebenen PIN für Ihr beN-Postfach.

Nächste Schritte

Einbindung des Postfachs in XNotar oder Notariatssoftware

Nutzung eines Postfachs auf mehreren Arbeitsplätzen

Verwandte Artikel

- Page:Einbindung des Postfachs in XNotar oder Notariatssoftware
- Page:Nutzung des beN-Postfachs mit der XNP-Anwendung auf mehreren Arbeitsplätzen
- Page:Zertifikatserneuerung
- Page:Nachricht erstellen
- Page:Einrichtung und Aktivierung des beN-Postfachs

Zur Übersicht

nächste Seite